

Certificat SSL - meriodoux.merio.fr

Le certificat est payé pour 365 jours à chaque fois **MAIS** valide pour 200 jours. Il faut donc le renouveler (ce ne sera pas payant pour le jours restant)

Générer la demande csr

[Comment générer votre CSR \(Certificate Signing Request SSL\) | Certificats SSL - Opérations courantes | Gandi Documentation — Documentation Documentation Gandi](#)

Pour demander un certificat sur Gandi, il faut générer une csr depuis le serveur web où sera installer le certificat

Avec la commande suivante :

```
openssl req -nodes -newkey rsa:2048 -sha256 -keyout item_analyzer_ssl.key -out  
item_analyzer_ssl.csr -utf8
```

Le fichier **.key** ne doit normalement jamais sortir du serveur pour raisons de sécurité

Depuis Gandi, copier le contenu de item_analyzer_ssl.csr dans l'espace dédié sur Gandi

Progression: 1. Type, 2. **CSR**, 3. Méthode de validation

CSR

Collez ici votre CSR.

Sécuriser example.com et www.example.com dans le certificat

Référez-vous à notre [Documentation en ligne](#) si vous désirez de plus amples informations sur le processus.

En attente de la CSR...

Poursuivre les étapes sur Gandi afin de finaliser l'achat du certificat

Téléchargement sur Gandi.net

- Dans le menu **Certificats** --> Cliquer sur le nom du certificat --> Toutes les informations concernant le certificat apparaissent

À partir du 20 avril 2026, un nouveau certificat intermédiaire Sectigo unique Les certificats créés avant cette date continueront d'utiliser l'ancien. Si vous régénérez un certificat créé avant le 20 avril, pensez à utiliser le nou

À partir des dates ci-dessous, les certificats ont désormais une durée de val

[Plus de détails...](#)

Chercher

<input type="checkbox"/>	Nom	Type
<input type="checkbox"/>	meriodoux.merio.fr MSID Siège	Manuel / Standard Une

meriodoux.merio.fr

Certificat SSL / TLS

Type	Standard Une adresse
Création	24 avr. 2026
Nom Commun (CN)	meriodoux.merio.fr
Dernière mise à jour	24 avr. 2026
Validité	Valide jusqu'au 9 nov. 2026
Abonnement	Payé jusqu'au 24 avr. 2027

[Télécharger](#)

Générer à nouveau

Vous pouvez régénérer votre certificat à tout moment après son émission. [Plus d'informations](#)
Notez cependant que vous devrez refaire le processus de validation du certificat à chaque demande de régénération.

[Générer à nouveau](#)

Révoquer

Révoquer un certificat le détruira de façon permanente. Vous ne serez pas en mesure de le re-générer ou de l'utiliser à nouveau. [En savoir plus.](#)

[Révoquer](#)


Certificat Intermédiaire


Téléchargez et installez le certificat intermédiaire sur vos serveurs pour [valider la chaîne de certification](#) au certificat racine.

[Télécharger](#)

- Télécharger le certificat **et** le certificat intermédiaire

▼ Aujourd'hui

 GandiCert.pem

 meriodoux.merio.fr.crt

- Copier le contenu de **GandiCert.pem** à la fin du fichier .crt ici **meriodoux.merio.fr.crt**

Installation sur le serveur meriodoux

Copier le contenu final de **meriodoux.merio.fr.crt** dans **/etc/nginx/ssl** et le nommer **item_analyzer_ssl.crt**

Revision #1

Created 2026-04-24 08:36:10 UTC by Nathan Narbot

Updated 2026-04-24 08:58:47 UTC by Nathan Narbot