

Gestionnaire de commutateur virtuel

- [Créer un commutateur virtuel Interne](#)
- [Créer un commutateur virtuel Externe](#)
- [Créer un commutateur virtuel Privé](#)


Créer un commutateur virtuel interne

- Dans le menu de droite -> Gestionnaire de commutateur virtuel



Gestionnaire de commutateur virtuel...

- Choisir interne -> Créer le commutateur virtuel




- Lui donner un nom
 - Exemple : LAN1 - LAN-Serveurs ...
- Ainsi qu'une note
 - Non obligatoire

Nom :
LAN Serveur

Notes :
Réseau vers les servers

- Appliquer




Créer un commutateur virtuel Externe

- Dans le menu de droite -> Gestionnaire de commutateur virtuel



Gestionnaire de commutateur virtuel...

- Choisir Externe -> Créer le commutateur virtuel



Créer le commutateur virtuel

- Lui donner un nom (Correspondant à un emplacement physique pour si retrouver)
 - Exemple : EXTERNE CARTE MERE
- Ainsi qu'une note
 - Non obligatoire

Nom :

EXTERNE CARTE MERE

Notes :

Commutateur virtuel externe de la carte mère

- Dans la partie "Type de connexion"
 - Réseau Externe -> Choisir la carte réseaux physiques sur lequel le commutateur virtuel sera rattaché

Type de connexion

À quoi voulez-vous connecter ce commutateur virtuel ?

☒ Réseau externe :

Realtek Gaming GbE Family Controller

- Appliquer

AnnulerAppliquer

Créer un commutateur virtuel Privé

- Dans le menu de droite -> Gestionnaire de commutateur virtuel



Gestionnaire de commutateur virtuel...

- Choisir Privé -> Créer le commutateur virtuel

Privé

Privé

Créer le commutateur virtuel

- Lui donnée un nom
 - Exemple : LAN PRIVE 1
- Ainsi qu'une note
 - Non obligatoire

Nom :

LAN PRIVE 1

Notes :

- Appliquer

Annuler

Appliquer