


[Hyper-V] Création d'une VM / MASTER


- [\[Hyper-V\] Créer une VM](#)
- [\[Hyper-V\] Créer une VM à partir d'un MASTER](#)
- [\[Hyper-V\] Créer un master pour Windows 10 / 11 / Serveur](#)

[Hyper-V] Créer une VM

- Nouveau -> "Ordinateur Virtuel..."



- Spécifier le nom et l'emplacement
 - Nom : Nom de la VM
 - Exemple pour un serveur Windows 2022, avec les fonctionnalités de DHCP/DNS
 - W2022-DHCP-DNS
 - Emplacement : C:\VM\

A screenshot of the 'Nouveau' (New) dialog box in Hyper-V. The 'Nom' (Name) field contains 'SRV-WIN2019-FILE'. Below the name field is a text box with instructions: 'Vous pouvez créer un dossier ou utiliser un dossier existant pour stocker l'ordinateur virtuel. Si vous ne sélectionnez pas de dossier, l'ordinateur virtuel est stocké dans le dossier par défaut configuré pour ce serveur.' There is a checked checkbox labeled 'Stocker l'ordinateur virtuel à un autre emplacement' (Store the virtual machine in another location). The 'Emplacement' (Location) field contains 'C:\VM\'. A 'Parcourir...' (Browse...) button is next to the location field. At the bottom, there is a warning icon and text: 'Si vous envisagez de créer des points de contrôle de cet ordinateur virtuel, choisissez un'.

- Spécifier la génération
 - Génération 1 (MBR / Legacy BIOS) :
Cette génération de machines virtuelles prend en charge les systèmes d'exploitation clients 32 bits et 64 bits et est compatible avec toutes les versions précédentes d'Hyper-V.
 - Génération 2 :
Cette génération de machines virtuelles prend en charge les nouvelles fonctionnalités de virtualisation répertoriées ci-dessous et requiert un système d'exploitation invité 64 bits.
 - Démarrage PXE avec une carte réseau standard
 - Démarrage à partir d'un disque dur virtuel SCSI
 - Démarrage à partir d'un DVD virtuel SCSI
 - Démarrage sécurisé (activé par défaut)
 - Prise en charge du microprogramme UEFI.

Vous ne pouvez pas changer de génération une fois la machine virtuelle créée !!!

Choisissez la génération de cet ordinateur virtuel.

Génération 1

Cette génération d'ordinateurs virtuels prend en charge des systèmes d'exploitation invités 32 bits et 64 bits. Elle fournit le matériel virtuel disponible dans toutes les versions précédentes d'Hyper-V.

Génération 2

Cette génération d'ordinateurs virtuels prend en charge des fonctionnalités de virtualisation plus récentes. Dotée d'un microprogramme UEFI, elle nécessite la prise en charge d'un système d'exploitation invité 64 bits.


 Une fois l'ordinateur virtuel créé, vous ne pouvez plus modifier sa génération.

- Affecter la mémoire
 - En fonction de l'OS installée.
 - En Mo (1024 * x Go)

Spécifiez la quantité de mémoire à allouer à cet ordinateur virtuel comprise entre 32 Mo et 251658240 Mo. Pour améliorer les performances, spécifiez la quantité minimale recommandée pour le système d'exploitation invité.

Mémoire de démarrage : Mo

Utiliser la mémoire dynamique pour cet ordinateur virtuel.

 Pour déterminer la quantité de mémoire à attribuer à un ordinateur virtuel, envisagez la façon dont vous envisagez d'utiliser l'ordinateur virtuel et exécutez-le.

- Configurer la mise en réseau
 - Sélectionner le commutateur, en fonction de l'utilisation de la VM

Chaque nouvel ordinateur virtuel inclut une carte réseau. Vous pouvez utiliser un commutateur virtuel ou la laisser déconnectée.

Connexion :

- Connecter un disque dur
 - Nom : (Par défaut nom de la VM)
 - Emplacement : (Par défaut emplacement de la VM)
 - Taille : Taille du disque

Créer un disque dur virtuel

Utilisez cette option pour créer un disque dur virtuel de taille dynamique (VHDX).

Nom :

Emplacement :

Taille : Go (Maximum : 64 To)

- Option d'installation
 - Sélectionner l'ISO, souhaitez pour l'installation de la VM

Installer un système d'exploitation ultérieurement

Installer un système d'exploitation à partir d'un CD/DVD-ROM de démarrage

Média

Lecteur CD/DVD physique :

Fichier image (.iso) :

Installer un système d'exploitation à partir d'une disquette de démarrage

- Suivant -> Terminer


[Hyper-V] Créer une VM à partir d'un MASTER

Création des dossier et duplication du VHDX


- Créer le dossier pour votre nouvelle VM dans C:/VM/
 - Exemple suivant sera pour un client Windows 10
 - C:/VM/CLT-W10-01
- Copier votre fichier VHDX 'MASTER' de Windows 10 dans ce dossier
 - Puis renommer votre VHDX, Non obligatoire mais plus simple pour si retrouver.
 - CLT-W10-01.vhdx

Création de la VM a partir du MASTER

- Nouveau -> "Ordinateur Virtuel..."



- Spécifier le nom et l'emplacement
 - Nom pour l'exemple : CLT-W10-01
 - Emplacement : C:\VM\



- Spécifier la génération
 - Génération 1 (MBR / Legacy BIOS) :


Cette génération de machines virtuelles prend en charge les systèmes d'exploitation clients 32 bits et 64 bits et est compatible avec toutes les versions précédentes d'Hyper-V.
 - Génération 2 :

Cette génération de machines virtuelles prend en charge les nouvelles fonctionnalités de virtualisation répertoriées ci-dessous et requiert un système d'exploitation invité 64 bits.


 - Démarrage PXE avec une carte réseau standard
 - Démarrage à partir d'un disque dur virtuel SCSI

- Démarrage à partir d'un DVD virtuel SCSI
- Démarrage sécurisé (activé par défaut)
- Prise en charge du microprogramme UEFI.


Vous ne pouvez pas changer de génération une fois la machine virtuelle créée !!!




- Affecter la mémoire
 - En fonction de l'OS installée.
 - En Mo (1024 * x Go)



- Configurer la mise en réseau
 - Sélectionner le commutateur, en fonction de l'utilisation de la VM



- Connecter un disque dur
 - Cocher l'option "Utiliser un disque dur virtuel existant"
 - Cliquer sur parcourir... Puis pointer le VHDX copier et renommer précédemment.



- Suivant -> Terminer

[Hyper-V] Créer un master pour Windows 10 / 11 / Serveur


- Créé la VM

[Créer une machine virtuel avec HyperV](#)


- Désactiver les points de contrôle de la VM

[Désactiver les points de contrôle](#)


- Installer l'OS Windows 10 / 11 / Serveur sur votre VM
- Configurer Windows comme vous le souhaitez (Utilisateur, mot de passe...)
- Ouvrir l'utilitaire sysprep
 - Touche "Windows" + "R" -> sysprep



- Exécuter l'utilitaire sysprep

 sysprep.exe

- Cocher la case "Généraliser"
- Dans le menu déroulant "Options d'extinction" Choisir "Arrêter le système"



- Valider par "OK"
- Patienter le temps de la réinitialisation et la préparation du système
- Une fois la VM éteinte.
- Copier uniquement le fichier VHDX dans un dossier C:\MASTER
- Une fois avoir copier le disque virtuel. La VM MASTER peut être supprimée d'HyperV.