

Regedit

- [Activer le pavé numérique au démarrage - Windows 10](#)
- [Désactiver le Mark-Of-The-Web](#)
- [Bloquer la mise à jour des pilotes par WindowsUpdate](#)

Activer le pavé numérique au démarrage - Windows 10

Dans le champ de recherche de la barre des tâches ou du menu Démarrer, saisissez la commande **regedit**.

1. Dans la fenêtre qui s'ouvre, déroulez alors la clé **HKEY_USERS > .DEFAULT > Control Panel > Keyboard**.
 2. Double cliquez sur la valeur **InitialKeyboardIndicators**.
 3. Dans le champ **Données de la valeur**, saisissez **2** pour activer le pavé numérique au démarrage. Cliquez sur le bouton **OK**.
-
1. Déroulez ensuite la clé **HKEY_CURRENT_USER > Control Panel > Keyboard**.
 2. Fixez la valeur **InitialKeyboardIndicators** à **2** puis fermez l'éditeur du Registre.

Désactiver le Mark-Of-The-Web

- Ouvrir **regedit**
- Aller jusqu'à :

```
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
```

- Créer une clé nommée :

```
Attachments
```

- Dans la clé Attachments crée une valeur DWORD (32 bits) nommée :

```
SaveZoneInformation
```

- Mettre la valeur à **1**
- Redémarrer l'ordinateur

1 = Windows n'enregistre plus les informations de zone (donc pas de MOTW)

2 = Windows continue d'ajouter la marque (comportement par défaut)

Débloquer tous les fichiers du dossier Téléchargements (et sous-dossiers) :

Attention, cela n'impactera pas les nouveaux dossiers/fichiers téléchargés, pour cela désactiver les MOTW avec la procédure ci-dessus

```
Get-ChildItem -Path "$env:USERPROFILE\Downloads" -Recurse | Unblock-File
```

Bloquer la mise à jour des pilotes par WindowsUpdate

- Ouvrir **regedit**
- Aller jusqu'à :

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\
```

- Créer une clé nommée, si elle n'existe pas :

```
WindowsUpdate
```

- Dans la clé WindowsUpdate crée une valeur DWORD (32 bits) nommée :

```
ExcludeWUDriversInQualityUpdate
```

- Mettre la valeur à **1**
- Redémarrer l'ordinateur